OpenRTM-aist (Java) - 機能 #3390

⑥　起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同一プロセス）

2015/12/11 01:49 - n-ando

ステータス:	担当	**開始日:**	2015/12/11
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	win-ei	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:	RELEASE_1_2_0		

説明

コンポーネントコンフィギュレーションファイルに設定することで、起動時にネームサーバに登録されているコンポーネントをアクティベーションする機能を実装すること。

関係しているリビジョン

リビジョン 833 - 2016/10/05 18:44 - win-ei

Corrected a configuration file\(rtc.conf\). refs #3390

履歴

#1 - 2016/10/06 08:20 - win-ei

動作確認

ConsoluOut と ConsoluIn で動作確認

rtcname動作確認

- ConsoluIn の rtc.conf に以下を追加

```
manager.components.preactivation:rtcname://localhost:2809/ConsoleOut0,  ConsoleIn0
```

- ConsoleOut を起動後 ConsoleIn を起動して、rtls localhost/ -l でポートが接続されることを確認

```
$  rtls  localhost  -l
Active    1/0    0/0    1/0    0/0    ConsoleIn0.rtc
Active    1/0    1/0    0/0    0/0    ConsoleOut0.rtc
```

rtcloc動作確認

- ConsoluOut の rtc.conf に以下を追加

```
manager.is_master:  YES
naming.type:corba,manager
```

- ConsoluIn の rtc.conf に以下を追加

```
naming.type:corba,manager
manager.components.preactivation:rtcloc://localhost:2810/ConsoleOut0,  ConsoleIn0
```

- ConsoleOut を起動後 ConsoleIn を起動して、rtls localhost/ -l でポートが接続されることを確認

```
$  rtls  localhost  -l
Active    1/0    0/0    1/0    0/0    ConsoleIn0.rtc
Active    1/0    1/0    0/0    0/0    ConsoleOut0.rtc
```

#2 - 2017/08/30 15:38 - katami

- ステータス を 新規 から 担当 に変更

- 担当者 を win-ei にセット

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

#3 - 2017/08/31 10:48 - katami

- 対象バージョン を RELEASE_1_2_0 にセット